УПАТСТВО

ЗА ИМПОРТИРАЊЕ НА ВЕЌЕ АКТИВИРАН СЕРТИФИКАТ НА ТОКЕН SAFENET IDPRIME MD 840/ 940

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

СОДРЖИНА

Воведни препораки 3
1. ИНСТАЛАЦИЈА НА СОФТВЕР ЗА IDPRIME MD ТОКЕН 4
2. Инсталирање на vSEC:TOOL K-Series апликацијата 8

ВОВЕДНИ ПРЕПОРАКИ

Ова упатство е наменето за сите корисници на:

- Напреден е-потпис (Квалификуван сертификат за напреден електронски потпис) и
- Напреден е-печат (Квалификуван сертификат за напреден електронски печат

со USB токен SafeNet IDPrime MD 840 / 940

Ги опишува чекорите за импортирање сертификат на Вашиот SafeNet IDPrime MD токен и е продолжение на „Упатство за активирање и инсталација на сертификат на десктоп компјутер и/или лаптоп“ дадено на следниов ЛИНК .

За да можете да направите импортирање на сертификатот, потребно е сертификатот прво да биде повлечен на Вашиот десктоп компјутер/лаптоп, согласно претходно наведеното упатство, по што ќе можете сертификатот да го импортирате на Вашиот токен.

1. ИНСТАЛАЦИЈА НА СОФТВЕР ЗА IDPRIME MD ТОКЕН

НАПОМЕНА:

За овој чекор потребно е да бидете најавени со корисник кој има администраторски привилегии на вашиот компјутер (доколку го користат повеќе корисници).

А. Доколку користите Windows 10, потребно е само да го ставите токенот во една од USB портите, по што соодветниот драјвер автоматски ќе се инсталира. Со тоа токенот и сертификатот се спремни за користење.





Доколку опцијата за автоматска инсталација на драјвери е исклучена, или имате друг оперативен систем (Windows 7, Vista, Ubuntu, MacOS) задолжителна е инсталацијата на апликацијата SafeNet Authentication Client. Оваа апликација може да се инсталира и ако драјверот е автоматски инсталиран (но не е задолжително), бидејќи овозможува управување со токенот.

Б. Инсталација на SafeNet Authentication Client
Апликацијата може да се преземе соодветно за Вашиот оперативен систем од следниве линкови:

- Windows x86
- Windows x64
- Linux
- MacOS

В. Стартувајте ја апликацјата. За 32-bit Windows со двоклик стартувајте го **sac-x32-10.8.msi**, а за 64-bit Windows со двоклик стартувајте го **sac-x64-10.8.msi.**
За Linux дистрибуциите и MacOS, инсталирајте ги соодветните пакети преземени во претходниот чекор.

SafeNet Authentication Client 10.8 Setup
Interface Language
Select the interface language.
gemalto
security to be free
Select the SafeNet Authentication Client 10.8 interface language:
English
InstallShield
< Back
Next >
Cancel


SafeNet Authentication Client 10.8 Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
gemalto
security to be free
SAFENET SOFTWARE LICENSE TERMS
SafeNet Authentication Client
Legal notice:
SafeNet software is not sold; rather, copies of SafeNet software are licensed all the way through the distribution channel to the end user. UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGREEMENT DIRECTLY WITH SAFENET THAT CONTROLS AND ALTERS YOUR USE OR DISTRIBUTION OF THE SAFENET
I accept the license agreement
I do not accept the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel


SafeNet Authentication Client 10.8 Setup
Destination Folder
Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.
gemalto
security to be free
Install SafeNet Authentication Client 10.8 to:
C:\Program Files\SafeNet\Authentication\
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

SafeNet Authentication Client 10.8 Setup
The wizard is ready to begin installation.
gemalto
security to be free
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel



2. ИНСТАЛИРАЊЕ НА VSEC:TOOL K-SERIES АПЛИКАЦИЈАТА

Овој чекор започнува по завршување на чекор 1.

А. На следниов ЛИНК можете да ја спуштите најновата верзија на апликацијата **vSEC:TOOL® K-Series.**

Б. Отпакувајте (одзипувајте) ја апликацијата и стартувајте со двоклик или со кликање на RUN: **vSEC_TOOL_K.exe.**

В. Апликацијата се појавува на истата локација каде што ја отпакувавте. Кликнете да ја стартувате на vSEC_TOOL_K.exe.



Д. Одберете го седмиот таб (како куќарка) и кликнете Import.



Ѓ. Во новиот прозорец кликнете на Browse и одберете го сертификатот од Вашиот компјутер (фајл со наставка PFX или P12).

- Ставете ја лозинката од фајлот (**онаа што Вие сте ја поставиле при експортирање на сертификатот**).
- Кликнете Import.

Е. Внесете го ПИН-от од Вашиот токен (основниот е: 0000 доколку не сте го промениле).



Ж. Во апликацијата се појавува Вашиот сертификат (на View можете да го видете).